Imagix 4D インストール手順書

バージョン 10.5.2



1	はじめに	3
	1.1 インストーラの入手	3
	12 ライセンスの入手	3
	13 マニュアルについて	3
2	インストール	4
	2.1 Windowsへのインストール	4
	22 Linuxへのインストール	6
3	ライセンスサーバの設定	7
	3.1 Windows環境でのライセンスのインストール	7
	32 Linux環境でのライセンスのインストール	9
4	クライアントの設定	12
	4.1 ライセンス取得先のサーバ情報を設定	12
5	ライセンスの差し替え	13
	5.1 Windows環境でのライセンスの差し替え手順	13
	52 Linux環境でのライセンスの差し替え手順	14
6	お問い合わせ先	15
	6.1 連絡先	15

E

はじめに

■ 1.1 インストーラの入手

ご案内しておりますダウンロードサイトから製品のインストーラを入手してください。 なお、インストールはライセンスサーバとなるマシンと、実際に Imagix 4D をお使いに なるマシン(クライアント)双方で実施する必要があります。

1.2 ライセンスの入手

まだライセンスファイルをお持ちでない場合は、次のページの中ほどにありますライセンス申請書に必要事項を記入の上、申請書に記載の宛先へお送りください。 https://www.toyo.co.jp/ss/products/detail/imagix4d#a010

1.3 マニュアルについて

バージョン9.2.0の日本語マニュアル(ユーザガイド)は、次のページでご覧いただけます。

https://www.imagix.com/user_guide_jp/index.html

バージョン10.5.2の日本語マニュアル(ユーザガイド)は、2024年1月に公開予定です。

2 インストール

インストールは、ライセンスサーバとなるマシンと、実際に Imagix 4D を使用するマシン(ク ライアント)の双方で行う必要があります。

2.1 Windowsへのインストール

この手順は、ライセンスサーバとクライアントで共通です。

- (1) インストーラを実行し、指示に従ってインストールします。
- (2) インストーラの右クリックから「管理者として実行」してください。

		凵 名則
		🗹 🐟 imgx_win64.exe
	開く(O)	
	管理者として実行(A)	
9	- Skype で共有	
N	Notepad++ で編集	
- 💼	K2Editorで開く	
	Codeで開く	
	互換性のトラブルシューティング(Y)	

(3) インストール先を指定します。 クライアントに複数のバージョンをインストールし、必要に応じて異なるバージョンを使い分けることができます。その場合、バージョンごとに別の場所にインストールする必要があります。

Imagix 4D セットアップ	×
インストール先フォルダ どちらのフォルダへImagix 4D をインストールしますか?	<u>)</u>
ソフトウェアは以下に記載されたフォルダにインストールされます。その他の場所を選択 指定するが、変更をクリックし、既存のフォルダを選択して下さい。	するには、パスを
Imagix 4D インストール先:	
c:¥Program Files¥Imagix	変 <u>更</u>
必要容量: 39.2 MB	
空き容量: 2.80 GB	
〈 戻る 二 这へ 〉 、	きゃンセル

(4) ショートカットフォルダを指定します。

🔷 Imagix 4D セットアップ	×
ショートカゥトフォルダ どちらのフォルダへImagix 4D をインストールしますか?	
ショートカットアイコンは以下のフォルダに作成されます。 デフォル フォルダ名を入力するか、既存のフォルダを一覧より選択して下さ	のフォルダを使用しない場合、新規 い。
ショートカットフォルダ:	
Imagix	~
 ○ 現在のユーザーのみショートカットを利用可能にする ● ショートカットを全ユーザーで利用可能にする 	
〈戻る	広へ > し、 キャンセル

(5) インストールを続行します。

🔷 Imagix 4D セットアップ	×
インストールの準備完了 Imagix 4D 32bit Version 10.5.2 のインストールの準備が完了しました。	
インストーラーはImagix 4D のインストールに必要な情報を全て取得しました。	
以下の設定が使用されます:	
インストール先フォルダ: c:¥Program Files¥Imagix	
ショートカットフォルダ: Imagix	
次へをクリックしてインストールを続行して下さい。	
〈 戻る	主ゃンセル

(6)インストール完了。



2.2 Linuxへのインストール

(1) インストールファイルー式を含む圧縮アーカイブを適当なディレクトリに展開しま す。

\$ cd <展開先ディレクト> \$ tar -zxvf imgx 1052.taz

※ 圧縮アーカイブのファイル名は Imagix 4D のバージョンによって異なります。

K ライセンスサーバの設定

■ 3.1 Windows環境でのライセンスのインストール

- (1) インストールした Imagix 4D を起動します。
 ※ 実行プログラムは <Imagix 4Dインストール先>¥bin¥imagix.exe です。
 ※ 右クリックから「管理者として実行」してください。
- (2) ライセンスのインストール画面が表示されます。
 表示されない場合は [ヘルプ] > [ライセンス] > [インストール] で表示します。

「サーバベースのフローティングライセンス - サーバマシン」を選択し、インスト ールボタンを押します。



※ 日本語表記にするには [File] > [Option] から Language を設定します。
 設定を変更した後 Imagix4D をいったん終了し、もう一度起動します



(3) 以下の項目を設定し、インストールボタンを押します。

< ライセンスをインス	トール -	_		\times
インストール状態:				
	ユーザが起動したライセンスインストール			
		_		
ライセンスファイル			参照.	
IPアドレス:		_		
π -ト:			/	
	インスト	<i>I</i> ↓	キャン	セル

ライセンスファイル: ライセンスファイルのパスを指定します。 IPアドレス: ライセンスサーバのIPアドレスまたはホスト名を指定します。 ポート: ライセンスサーバとクライアント間の通信に使用するポート番を指定し ます。ポート番号は 8100-9999 の範囲の番号を使用することをお勧めします。

(4) 正しくインストールされた場合、Imagix License Server という名称でサービスに追加されます。
 [スタート]メニュー > [Windows管理ツール] > [サービス] から Imagix License Server を開始します。
 以後、システム起動時に自動的にライセンスサービスが開始されます。

設定						
 ○為 サービス ファイル(F) 操作(A) ◆ ● □□ □□ (表示(V) ヘルブ(H) □ → │ 🔽 📆 │ ▶ ■ Ⅱ I▶			-	- 🗆 X	
🤹 サービス (ローカル)	・サービス (ローカル)Imagix License Server		説明	状態	スタートアップの種ま ^	
	- <u>サービスの開始</u>	 Magix License Server Internet Connection Sha IP Helper IP 変換構成サービス IP Sec Policy Agent KtmRm for Distributed T Link-Layer Topology Dis Iocal Session Manager 	開始(S) 停止(O) 一時停止(U) 再開(M) 再起動(E) 本バエのタフク(K)		<u>自動</u> 手動 (トリガー開始 自動 手動 (トリガー開始 手動 (トリガー開始 手動 自動	σIJ

■ 3.2 Linux環境でのライセンスのインストール

(1) 2.2 で展開したディレクトに移動します。

\$ cd <2.2 で展開したディレクト>/imagix

以降、このディレクトリを \$IMG_ROOT と記します。

 (2) ライセンスファイルをコピーします。
 コピー先は < 2.2 で展開したディレクト > /imagix/data/license です ("license_file" はファイル名)。

\$ cp license_file <2.2 で展開したディレクト>/imagix/data/license

(3) スクリプト imagix-licsrv を実行します。

\$ cd <2.2 で展開したディレクト>/imagix/bin \$./imagix-licsrv

コンソール画面に以下が表示されたら"y" を入力します。

Accept Agreement [y/n]:

引き続きコンソール画面の指示に従い、サーバのIPアドレスとポート番号を入力します。

IPアドレス: <サーバのIP>

ライセンスサーバのIPアドレスまたはホスト名を指定します。

ポート: <ポート番号>

ライセンスサーバとクライアント間の通信に使用するポート番を指定します。ポー ト番号は 8100-9999 の範囲の番号を使用することをお勧めします。

※ サーバでファイアウォールが有効になっている場合は上述で指定したポート番 号への接続を許可する設定を行ってください。

(4) サーバマシンをブートした際に、自動でライセンスサーバのサービスが起動するように設定します。ここでは、systemd及び init.dを用いた設定方法について説明します。Linuxディストリビューションに応じて、いずれかの設定方法を選択してください。

systemd を用いる場合

a. root ユーザになる

\$ su

- b. service 設定ファイルを /etc/systemd/system ヘコピー
- # cp imagix-licsrv.service /etc/systemd/system
- c. service 設定ファイルの内容をテキストエディタで編集します。

vi imagix-licsrv.service

d. 構成変数 ExecStart の値を、以下のように設定します。(\$IMG_ROOTの部分 は、本来のパスを記述してください。)

ExcecStart = <2.2 で展開したディレクト>/imagix/bin/imagix-licsrv

編集後、ファイルを保存します。

- e. サービスを有効化します。
- # systemctl enable imagix-licsrv
- f. 手動でサービスを開始するには、以下を実行します。

systemctl start imagix-licsrv

g. 手動でサービスを停止するには、以下を実行します。

systemctl stop imagix-licsrv

init.d を用いる場合

a. root ユーザになる

\$ su

b. rcスクリプトファイルを、/etc.init.d ヘコピー (コピー先ファイル名 imagixlicsrv)

```
# cp <2.2 で展開したディレクト>/imagix/bin/sample_rc_script.linu x /etc/init.d/imagix-licsrv
```

c. rcスクリプトファイルに書き込み属性を付与

```
# cd /etc/init.d
# chmod u+w imagix-licsrv
```

d. rcスクリプトファイルの内容をテキストエディタで編集します。

vi imagix-licsrv

e. 変数 imgx_root の値を、以下のように設定します。

imgx root=<2.2 で展開したディレクト>/imagix

- f. 編集後、ファイルを保存します。
- g. rcスクリプトファイルのシンボリックリンクを、/etc/rc2.d に作成します。
 - # ln -s /etc/init.d/imagix-licsrv /etc/rc2.d/S99imagix-licsrv
- h. 手動でサービスを開始するには、以下を実行します。
- # /etc/rc2.d/S99imagix-licsrv start
- i. 手動でサービスを停止するには、以下を実行します。
- # /etc/rc2.d/S99imagix-licsrv stop

4 クライアントの設定

■ 4.1 ライセンス取得先のサーバ情報を設定

- (1) インストールした Imagix 4D を起動します。
 - ※ Windows の場合、実行プログラムは <Imagix 4Dインストール先
 >¥bin¥imagix.exe です。インストーラの右クリックから「管理者として実行」 することをお勧めします。
 - ※ Linuxの場合、実行プログラムは < 2.2 で展開したディレクト > /imagix/bin/imagix です。
- (2) ライセンスのインストール画面が表示されます。
 表示されない場合は [ヘルプ] > [ライセンス] > [インストール] で表示します。

「サーバベースのフローティングライセンス - クライアントマシン」を選択し、インストールボタンを押します。

🔷 5722	リスをインストール	_		×
インストール	状態:			
	ユーザが起動したライ	センスインストー	JU	
				_
IPアドレス:				_
ポート:				
		インストール	1 +1	7411
		1221- 12	1 1	

(3) 以下の項目を設定し、インストールボタンを押します。

< ライセンスをインストール	_		×
インストールタイプ:			
C ノードロックライセンス(デフォ	/// ト)		
○ サーバベースのフローティング	ライセンス - サー	バマシン	_
・ サーバベースのフローティング	ライセンス - クラ	イアントマシ	
	(インストール		ເເລ

IPアドレス: ライセンスサーバのIPアドレスまたはホスト名を指定します。 ポート: ライセンスサーバ側で指定したポート番と同じ番号を指定します。

5 ライセンスの差し替え

既に稼働中のライセンスサーバに対して、新しいライセンスファイルをインストールする際 の手順について説明します。

■ 5.1 Windows環境でのライセンスの差し替え手順

Windows環境では、「Imagix License Service」の削除と再登録を行います。

- コマンドプロンプトを管理者として起動します。プログラムとファイルの検索において cmd を入力して、 検索されたcmd.exeを右クリックして、メニューより「管理者として実行」を選択してcmd.exeを実行します。
- (2) コマンドプロンプトのキャプションに「管理者」 と表示されることを確認します。



(3) cd コマンドを利用して、カレントディレクトリを以下に移動します。

<Imagix 4Dインストール先>¥bin 例)

C:¥> cd C:¥Program Files¥Imagix¥bin

(4) バッチファイル imagix-licsppt.bat -remove を実行します

例)

C: ¥Program Files ¥Imagix ¥bin> iamgix-linsppt.bat -remove

- (5) 「Remove Imagix License Server」 が表示された場合は、「y」 を入力します
- (6) Windwosのサービス一覧から「Imagix License Server」 サービスが削除されていることを確認します。

(7) 3.1の手順に従って、「Imagix License Server」サービスの再登録を行います。ライ センスファイルとして、新しいライセンスファイルを使用します。

5.2 Linux環境でのライセンスの差し替え手順

(1) サービスを停止します。

\$ su

(2) (systemd をご使用の場合)

sytsemctl stop imagix-licsrv

(init.d をご使用の場合)

/etc/rc2.d/S99imagix-licsrv stop

 (3) 新しいライセンスファイルをコピーします。
 コピー先は < 2.2 で展開したディレクト > /imagix/data/license です ("new_license_file" はファイル名)。

cp *new_license_file* <2.2 で展開したディレクト>/imagix/data/l icense

(4) サービスを再開します。(systemd をご使用の場合)

sytsemctl start imagix-licsrv

(init.d をご使用の場合)

/etc/rc2.d/S99imagix-licsrv start



■ 6.1 連絡先

Imagix 4Dに関するご質問がございましたら、お気軽にメール/電話にてご連絡ください。

メールでのお問い合わせ先 製品の使用方法などに関するお問い合わせ:

ss_support@toyo.co.jp

価格などに関するお問い合わせ:

ss_sales@toyo.co.jp

電話でのお問い合わせ先

03-3245-1248 (直通)